


## Table des matières

Activation Module Audit Energétique.....	1
Vérification de la mise à jour et des fichiers annexes.....	2
Renseignement des informations de certification dans Distotablet.....	2
Prise en main Module Audit Energétique .....	3

## Activation Module Audit Energétique


Vous trouverez ci-dessous la manipulation à effectuer pour activer la licence sur vos différents postes :

- Se rendre dans l'onglet "**Aide**" puis "**Gestion des licences complémentaires**" :



Cela permet d'ouvrir la fenêtre pour ajouter le numéro de série de votre licence DPE+

- Dans la fenêtre **Gestion des licences complémentaires** (1), cliquer sur le bouton "+" (2) pour ajouter la licence :



- Copier/coller le numéro de série lié à votre licence DPE+ et cliquer sur "**Continuer**" (3).

Ensuite cliquer sur "Valider" pour fermer la fenêtre de Gestion des licences complémentaires et prendre en compte la licence dans votre logiciel.


Remarque : Il se peut que l'activation ne fasse pas du premier coup. Dans ce cas, fermez le module DPE/DPE+ puis allez dans « l'explorateur de fichiers » (Touche Windows + e) dans le répertoire « C:\LICIEL\_Programmes\FONDIS\_DPE\_LICIEL ».

Faites un clic droit sur le fichier « LicielDPE.exe » puis propriétés. Cliquez dans l'onglet « compatibilité », puis bouton « Modifier les paramètres pour tous les utilisateurs » puis décochez l'option « Exécuter ce programme en tant qu'administrateur » puis valider par OK successivement.


Vous pouvez alors relancer l'appel du DPE/DPE+ depuis Distotablet et la licence devrait être activée.

## Vérification de la mise à jour et des fichiers annexes

Pour s'assurer que les modèles de rapports derniers en date soient bien présents, cliquez sur le menu « Aide \ Télécharger les fichiers annexes ».




Lors de l'impression d'un Audit énergétique vous devriez avoir la fenêtre suivante de disponible



## Renseignement des informations de certification dans Distotablet.

- Dans Distotablet, Menu « **Gestion \ Paramètres \ Modification des listes de l'ordre de mission** »
- Sélectionnez « **inspecteurs\_liste** » et pour l'inspecteur concerné, ajustez le cas échéant les informations concernant l'audit énergétique puis enregistrez.



## Prise en main Module Audit Energétique

Des formations sont proposées par Liciel sur ce module.

Vous pouvez aussi consulter l'aide en ligne en cliquant sur le lien suivant :

<https://www.liciel.fr/wiki/article/view/3976?page=1&search=dpe>

Vidéo : <https://www.liciel.fr/formation-video-module-dpe2020-audit.html>

Webinar : <https://www.liciel.fr/formation-video-module-dpe2020-audit-webinar.html>